

# Bounded object pool

Довольно часто в lock-free алгоритмах возникает необходимость в пуле некоторого фиксированного объема. Раз алгоритм lock-free, то и пул тоже должен быть по крайней мере lock-free. Пул — это не очередь и не стек, хотя эти структуры данных могут быть пулом. Пул — это класс с двумя интерфейсными функциями:

- `T * get()` - возвращает любой объект из пула или `nullptr`, если пул пуст
- `bool put( T * )` - помещает объект в пул, возвращает `true`, если успешно (пул не переполнен) или `false`, если пул полон.

Как правило, конструктор пула заполняет его некоторыми объектами. В этом существенное отличие от классической очереди или стека, которые создаются пустыми. И вообще, нормальное состояние пула — «пул полон», тогда как для очереди — «очередь пуста».

Пул применяется для хранения некоторых преаллокированных ресурсов (вспомогательных объектов), которые разделяются между потоками. Например, монитор синхронизации может иметь пул mutex'ов, которые используются в реализации lock-based fine-grained дерева. Эти mutex'ы используются для синхронизации доступа к вершинам дерева при вставке/удалении. Число узлов дерева может быть огромно, создавать для каждого узла свой mutex нерационально (не забудем, что mutex — системный ресурс, число которого может быть ограничено), тогда как число одновременно работающих с деревом потоков невелико, то есть в каждый момент времени нам нужно не 1 млн mutex'ов, а 10 — 20. Здесь может быть использован пул mutex'ов: мы берем из пула mutex, прикрепляем его к узлу дерева, лочим, делаем модификацию поддерева, разложим и возвращаем mutex в пул.

В настоящее время (libcds 2.1.0) в качестве пула в библиотеке используется [алгоритм bounded](#) очереди Дмитрия Вьюкова. Он быстр, но имеет один существенный недостаток — иногда не обеспечивает [атомарности](#) операции: при почти полной очереди `push()` может быть неудачным, хотя место в очереди ещё есть. То есть эта очередь не может стабильно работать в режиме «пул полон».

**Требуется:** найти/придумать и реализовать быстрый алгоритм lock-free/wait-free bounded pool:

```
template <typename T>
class Pool
{
    size_t capacity_;
public:
    Pool( size_t capacity ): capacity_( capacity ) {}
    T * get(); // return nullptr if pool is empty
    bool put( T * obj ); // return false if pool is full

    bool empty() const;
    bool full() const;
    size_t capacity() const { return capacity_; }
};
```

Методы `get()` и `put()` не должны распределять памяти.

**Критерий корректности:** реализация должна успешно пройти такой тест на успешную работу в состоянии «пул почти полон» (псевдокод):

```
Pool<void *> pool(256);
std::atomic<size_t> nGetError(0);
std::atomic<size_t> nPutError(0);

void thread_func()
{
    for ( int i = 1; i <= 1000000; ++i ) {
        if ( !pool.put( &i ) )
            nPutError.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
        void * p = pool.get();
        if ( p == nullptr )
            nGetError.fetch_add( 1, std::memory_order_relaxed );
    }
}

void main()
{
    size_t const thread_count = 16;

    size_t const initial_size = pool.capacity() - thread_count;

    // initialize pool
    for ( size_t i = 1; i <= initial_size; ++i )
        pool.put( &initial_size /* put anything */ );

    // run working threads
    for ( int i = 0; i < thread_count; ++i )
        run_thread( thread_func );
    wait_for_all_threads_done();

    // no put/get error
    assert( nPutError.load() == 0 );
    assert( nGetError.load() == 0 );
}
```

From:  
<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:  
[http://wiki.osll.ru/doku.php/projects:libcds:bounded\\_pool?rev=1449773854](http://wiki.osll.ru/doku.php/projects:libcds:bounded_pool?rev=1449773854)

Last update: 2015/12/10 21:57

